

ООО “Джилаб”
ОГРН 1177746587853
ИНН/КПП 7725379621/772501001
Разработка, поддержка, продвижение
Говорим на одном языке с клиентом



ПО «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТ-ЦЕНТРАМИ «ВЕЛЕС»»

Инструкция по установке

сайт: www.g-lab.ru

e-mail: info@g-lab.ru

Тел. +7(495) 225-99-95

г. Москва, ул. Орджоникидзе, д 11, стр. 11, офис 228

Каждый клиент особенный, каждый проект уникальный

Состав дистрибутива

Дистрибутив ПО «Система управления контакт-центрами «Велес»» включает в себя следующие файлы:

- `veles.tar` – дистрибутив для серверной части ПО «Система управления контакт-центрами «Велес»»
- `veles-frontend.tar` – дистрибутив для клиентской части ПО «Система управления контакт-центрами «Велес»»
- `postgres.tar` – дистрибутив базы данных, используемой ПО «Система управления контакт-центрами «Велес»»
- `docker-compose.yml` – файл-конфигуратор для запуска контейнеров

Требования к системе

Для запуска ПО «Система управления контакт-центрами «Велес»» система должна соответствовать следующим требованиям:

- ОС семейства Linux (CentOS, Ubuntu, РЕД ОС, Astra Linux)
- Предустановленное ПО для управления контейнерами *docker*
- Предустановленное расширение *docker* для управления и запуском нескольких контейнеров *docker-compose*

Инструкция запуска системы

1. Загрузить и распаковать дистрибутив со всеми файлами в удобную папку;
2. Распаковать образы Docker-контейнеров из архивов:

```
docker load -i veles.tar
docker load -i postgres.tar
docker load -i veles-frontend.tar
```

3. Выполнить загрузку контейнеров из папки с файлом *docker-compose.yml*:

```
docker-compose up -d
```

4. Авторизоваться в системе по адресу *http://localhost:3000/login*
(доступно 2 пользователя - superuser и manager, пароль - mysecretpassword)